


# Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων [NOC]


## NOC/GUIDE-[PROXY]

Ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης στα Windows 10

Δεξί κλικ στο εικονίδιο των windows κάτω αριστερά  
Άνοιγμα ρυθμίσεων



Κάντε κλικ στο Δίκτυο και στο Internet.



Εμφανίζεται η λίστα των ρυθμίσεων που σχετίζονται με το δίκτυο και το Internet.

Κάντε κλικ στο «Διακομιστής μεσολάβησης» (proxy)



Εμφανίζεται η λίστα με τις διαθέσιμες ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης.

Στην ενότητα **Μη αυτόματη ρύθμιση διακομιστή μεσολάβησης**, ορίστε το διακόπτη Χρήση διακομιστή μεσολάβησης σε Ενεργό.  
Στο πεδίο Διεύθυνση, πληκτρολογήστε τη **διεύθυνση IP 194.177.218.24 ή γράψτε platonas.panteion.gr**  
Στο πεδίο Θύρα, πληκτρολογήστε τη **θύρα 6129**.  
Κάντε κλικ στην επιλογή **Αποθήκευση** και στη συνέχεια κλείστε το παράθυρο Ρυθμίσεις.

VPN

Κλήση

Ethernet

Διακομιστής μεσολάβησης

Αποθήκευση

Μη αυτόματη ρύθμιση διακομιστή μεσολάβησης

Χρησιμοποιήστε διακομιστή μεσολάβησης για συνδέσεις Ethernet ή Wi-Fi. Αυτές οι ρυθμίσεις δεν ισχύουν για συνδέσεις VPN.

Χρήση διακομιστή μεσολάβησης

Ενεργό

Διεύθυνση  Θύρα

Να χρησιμοποιείται ο διακομιστής μεσολάβησης εκτός από τις διευθύνσεις που ξεκινούν με τις παρακάτω καταχωρήσεις. Χρήση ερωτηματικού (?) για το διαχωρισμό των καταχωρήσεων.

Να μην χρησιμοποιείται ο διακομιστής μεσολάβησης για τοπικές διευθύνσεις (intranet)

Αποθήκευση

Σχετικές ρυθμίσεις

[Επιλογές Internet](#)

Τώρα είστε έτοιμοι να κάνετε περιήγηση μέσω του proxy του Πανεπιστημίου σε οποιονδήποτε **browser**. Στο παράθυρο που ανοίγει δώστε τους κωδικούς που έχετε λάβει με mail από το λογαριασμό **noc.proxy@panteion.gr**

Απαιτείται έλεγχος ταυτότητας

Απαιτείται όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης για το διακομιστή μεσολάβησης <http://194.177.218.24:6129>. Η σύνδεσή σας σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι ιδιωτική.

Όνομα χρήστη

Κωδικός πρόσβασης

**Προσοχή!!!**

**Παρακαλούμε όταν δεν κάνετε χρήση των ηλεκτρονικών πηγών, να ορίστε το διακόπτη Χρήση διακομιστή μεσολάβησης σε Ανενεργό**

Κλήση

Ethernet

Διακομιστής μεσολάβησης

## Μη αυτόματη ρύθμιση διακομιστή μεσολάβησης

Χρησιμοποιήστε διακομιστή μεσολάβησης για συνδέσεις Ethernet ή Wi-Fi. Αυτές οι ρυθμίσεις δεν ισχύουν για συνδέσεις VPN.

Χρήση διακομιστή μεσολάβησης

Ανενεργό

Διεύθυνση

194.177.218.24

Θύρα

6129

Να χρησιμοποιείται ο διακομιστής μεσολάβησης εκτός από τις διευθύνσεις που ξεκινούν με τις παρακάτω καταχωρήσεις. Χρήση ερωτηματικού (?) για το διαχωρισμό των καταχωρήσεων.

Να μην χρησιμοποιείται ο διακομιστής μεσολάβησης για τοπικές διευθύνσεις (intranet)

Αποθήκευση